



# DualSim

U50 DualSim

## ÍNDICE U50 DUALSIM

<b>DUAL SIM</b> .....	3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	3
TIPOS DE DESVÍOS .....	3
<i>Desvío Incondicional</i> .....	3
<i>Desvío Ocupado</i> .....	3
<i>Sim1 Ocupado – Sim2 Ocupado</i> .....	3
Sim1 Ocupado – Sim2 No responde .....	3
SIM1 No responde – SIM2 Ocupado.....	3
<i>Desvío NO disponible</i> .....	3
SIM1 (OFF) – SIM2 (ON).....	3
SIM1 (ON) – SIM2(OFF) .....	3
SIM1(OFF) – SIM2(OFF) .....	3
<i>Desvío No responde</i> .....	3
20 .....	3
25 .....	4
30 .....	4
DESVÍOS ACTIVADOS.....	4
SIN DESVÍOS .....	5

## Dual Sim

Cuando nos referimos a los teléfonos **Dual SIM**, queremos decir que puede utilizar dos números de teléfono o tarjetas SIM.

Además de este soporte físico para ambas tarjetas, una ranura con dos bandejas para ellas, el sistema operativo del móvil también está adaptado para poder gestionar ambas tarjetas cuando estén siendo utilizadas a la vez.

### Especificaciones Técnicas

- Siempre empieza sonando en SIM principal (SIM 1)
- Los SMSs solo llegan a SIM1
- Los datos se pueden consumir en SIM1 y SIM2 a la vez
- El resto de servicios se aplican igual que con una línea regular de una SIM
- Permite llamadas entre las 2 SIM (se facturan llamadas)
- Llamada entrante sin desvíos
  - SIM1(ON) – SIM2(OFF)
    - Tono SIM1 y después Locución de “APAGADO”
- No permite aviso SMS llamada perdida (Revisando TF)

### Tipos de desvíos

#### Desvío Incondicional

Ante una llamada a N° pivote se realiza un desvío al N° configurado, independientemente de que la SIM1 y la SIM2 estén disponibles o no.

#### Desvío Ocupado

Si el N° pivote se encuentra en una llamada surgen dos escenarios diferentes:

- **Aviso de llamada entrante activo**
  - Mismo flujo que para SIM1 y SIM2 disponibles
- **Aviso de llamada entrante No activo**

#### *Sim1 Ocupado – Sim2 Ocupado*

Desvía llamada a N° configurado, si no contestas deja 2 llamadas perdidas

#### *Sim1 Ocupado – Sim2 No responde*

Desvía llamada a N° configurado (Si no se establece llamada). Tono en SIM2 (si no hay desvío “No responde”, finaliza)

#### *SIM1 No responde – SIM2 Ocupado*

Tono SIM1. Desvía a N° configurado (si no establece llamada, finaliza)

#### Desvío NO disponible

Terminal apagado/Fuera de cobertura

#### *SIM1 (OFF) – SIM2 (ON)*

Desvía llamada a N° configurado. Si no se establece la llamada, suena en SIM2

#### *SIM1 (ON) – SIM2(OFF)*

Suena en SIM1 y si no establece la llamada se desvía al N° configurado

#### *SIM1(OFF) – SIM2(OFF)*

Desvía llamada a N° configurado. Si no se establece la llamada hace 2 “desvíos/llamadas”

#### Desvío No responde

SIM 1 no responde – Sim2 no responde. Tiempo de espera mínimo permitido 20 segundo

#### 20

Tono SIM1 20 segundos – Tono SIM2 20 segundos – Desvía N° configurado 30 segundos

Tono SIM1 20 segundos – Tono SIM2 tono 25 segundos – Desvía N° configurado 30 segundos

Tono SIM1 20 segundos – Tono SIM2 tono 30 segundos – Desvía N° configurado 30 segundos.

### Desvíos Activados

Los desvíos pueden ser activados por Geco, por códigos en el terminal o desde ajuste de llamada; es indiferente desde cualquiera de las SIM (desde iPhone solo es posible configurar el incondicional desde los ajustes, los demás se han de configurar por códigos o desde Geco)

En GECO te permite cambiar el tiempo (5-10-15-20-25-30) pero si marcas menos de 20 Geco lo cambia a 20

Desde el terminal o por códigos se puede poner un tiempo de desvío “Si no responde” menor a 20 segundos, y GECO lo acepta. En este caso al ser menor, hace varios saltos entre el desvío y las SIM. Para un uso normal, debe ser mayor a 20 segundos.



